

「Microsoft Windows10」の対応状況のお知らせ

弊社ソフトウェアの以下4製品につきましては Microsoft Windows10 互換であるためのすべての技術的要件を満たしていることをテスト済みです。



1.PCLink7

2.WiLOG Link

3.LCR Link

4.IOR Link

※注意

IOR Link 以外のソフトウェア（PCLink7、WiLOG Link、LCR Link）は Windows10 にインストールする際に、パソコンによって.NET Framework 3.5 が無効になっている場合があります、有効にする必要があります。

.NET Framework 3.5 を有効にする操作は以下の通りです。

1. [コントロール パネル] を開き、[プログラム] の項目をクリックし、[プログラムと機能] で [Windows の機能の有効化または無効化] をクリックします。
2. .NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む) チェック ボックスをオンにして [OK] をクリックし、メッセージが表示された場合はコンピューターを再起動します。

